

Verbinden mit internem WLAN

Im Internen WLAN surfst du sicherer und kannst alle Netzwerkdienste im Haus erreichen (Klosteuerung, Lichtsteuerung, Buchladen-Datenbank, Drucker, etc).

Für die Anmeldung **brauchst du das Passwort für deinen AZ Conni Login**. Falls du dieses vergessen haben solltest kann es von einem Admin zurückgesetzt werden.

Die Einrichtung der Netzwerkverbindung erfordert leider ein paar Klicks, muss allerdings nur ein einziges mal durchgeführt werden. Diese Anleitung zeigt wie es funktioniert:

1. Verbinde dich mit dem Netzwerk **AZConni-Public**
2. Lade das Zertifikat über [diesen Link](#) auf dein Gerät herunter
3. Installiere das Zertifikat auf deinem Gerät
 - Android
 - Einstellungen > Sicherheit > Von der SD Karte Installieren
 - Das Zertifikat auswählen; manchmal geht das nur wenn man beginnend von „SD Karte“ zum Downloads Ordner navigiert
 - Falls gefragt wird: Benutzen für **WLAN** und als Name **AZConni**
4. Falls möglich, vergleiche den Fingerprint des Zertifikats. Dieser muss lauten: SHA256:
FF:53:2B:41:03:35:1D:45:C7:A1:47:F4:9F:FC:33:FD:C7:6A:A3:29:3E:FF:51:80:
03:1B:6F:79:6E:F4:A5:FB
5. Verbinde dich mit dem Netzwerk **AZConni-Intern** und setze folgende Einstellungen
 - EAP: **TTLS** bzw **Getunneltes TLS**
 - Authentifizierung: **PAP**
 - Zertifikat: *das was du vorher installiert hast*
 - Domain: *frei lassen*
 - Identität: *Conni Benutzernamen ohne @azconni.de*
 - Anonyme Identität: **anonymous**
 - Passwort: *Dein Conni Passwort*
6. Wenn die Verbindung funktioniert, lösche das Netzwerk **AZConni-Public**
7. Rufe wlan.azconni.de im Browser auf und entdecke die neuen Möglichkeiten :)

From:
<https://wiki.azconni.de/> - **AZ**

Permanent link:
<https://wiki.azconni.de/oeffentlich/wlan?rev=1530992665>

Last update: **07.07.2018 um 21:44**

